

## Servizi

### Servizi di interoperabilità con CCPP

**CALL:** Il servizio restituisce i documenti generati dal PMIS e l'identificativo interno della sosta identificato dai dati di request

**CATALOG:** L'interfaccia fornisce il dettaglio dell'anagrafica porto e l'elenco delle anagrafiche porti che rispettano i requisiti indicati nelle chiavi di ricerca

**DG:** Restituisce i dati relativi all'istanza di gestione delle merci pericolose (gassose, liquide e solide in container e sfuse) relative alla sosta indicata nella request. È esposto un servizio specifico per la gestione dello sbarco, imbarco e transito.

**SHIP:** L'interfaccia ha lo scopo di fornire l'elenco delle anagrafiche navi, dettaglio del certificato nave relative alla chiave di ricerca

**TRAFFIC:** Questo servizio restituisce l'elenco delle navi in un porto e il loro stato al momento in cui il servizio viene invocato, previsioni di arrivo/partenza, movimento in un porto, viaggi in partenza e in arrivo in un determinato periodo di tempo

**VOYAGE:** questo servizio restituisce dati sintetici di un viaggio e la lista dei viaggi effettuati da una nave in un determinato periodo di tempo

### Servizi di interoperabilità con ADM

**WS\_TrainList:** Il servizio è utilizzato per la condivisione con ADM di un treno formato con merce di rilevanza doganale per la conseguente uscita dal porto. La condivisione è fatta per avere l'OK di Agenzia delle dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza all'uscita dello stesso

**WS\_PSF:** è utilizzato per la gestione degli accessi al porto ed ai Varchi di Port Security (accesso al/uscita dal porto) o di Port Facility (accesso alla/uscita dalla facility portuale);

**WS\_PSF\_UM:** è utilizzato per il controllo del mezzo e della merce all'uscita del porto con l'espletamento degli adempimenti collegati al "visto uscire" della merce da parte dei militari della Guardia di Finanza (GdF).

**WS\_TrainScreening:** Il servizio è utilizzato per la realizzazione di tre operazioni distinte:

Departure Notification: Per notificare la partenza;

Train Trace: per comunicare la Traccia del treno (definita come la corsa di un determinato treno su un determinato binario in un determinato momento);

Train Passage: per notificare l'uscita del treno dal porto;

**INFO\_MRN:** servizio per il controllo dello stato della dichiarazione (svincolo, emissione del visto uscire su un MRN, presenza su manifesto e, dove previsto, il preavviso di arrivo);

**WS\_infoA18:** Il servizio permette di forzare (tramite l'operazione: CHANGE\_STATUS\_MANIFEST) il cambio dello stato del manifesto dopo l'effettuazione dei controlli. ADM e GdF, effettuate le opportune verifiche, appongono l'OK all'uscita del treno verificando la composizione dello stesso e lo status doganale delle merci;



